
Benita by Fibre Mood




Benita by Fibre Mood






32 - 58

Un pantalon confortable et simple comme le Benita deviendra sans aucun doute votre vêtement préféré de cet hiver. Le pantalon aux jambes droites et avec une taille élastiquée est réalisé en un tour de main. Pour la longueur et le look vous pouvez choisir entre chic ou détendu, version longue ou jupe-culotte... Tout est possible. Les rubans à nouer à la taille ajoutent une touche festive.









tableau des tailles




taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TT (cm)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140

Tour de taille (TT) : mesurez horizontalement sur la partie la plus fine de la taille.
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large au niveau des hanches.

Pour ce modèle, choisissez la taille sur la base du tour de hanches. Choisissez la taille qui s'approche le plus possible de votre tour de hanches. Le tour de taille est facile à ajuster, en reprenant le patron vous passez tout simplement de la ligne d'une taille vers la ligne de la taille de plus.

---

dimensions (en cm)



Les dimensions dans ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs comprennent un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une certaine coupe (près du corps, ample, oversized). Selon la coupe souhaitée, vous pouvez choisir de réaliser une taille en dessous ou une taille au-dessus de celle sélectionnée.

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur côté*	99,5	100	100,5	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104	104,5	105	105,5	106
longueur d'entrejambe	71,25	71,25	71,25	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5	71,75	71,75	71,75	71,75	72
tour de taille**	59	61	63	67	71	75	77	81	87,5	94	100,5	107	113,5	120
tour de hanches	90,5	94,75	99,25	102,5	105,75	109	112,25	115,5	122	127,5	133	138,25	143,75	149,25
contour ourlet	54	57,25	60,5	62	63,25	64,75	67	68,25	71,75	74	76,5	79	81,25	83,75

** Ceinture comprise.*
*** Tour de taille avec élastique.*

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez les jambes et/ou la fourche en découpant les pièces du patron aux endroits indiqués par une ligne double. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.



ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Élastique (largeur 5 cm) : voir tableau
- Tissu : voir tableau

élastique (en cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
dos	62	64	69	70	74	78	80	84	91	97	104	110	117	123

quantité de tissu (en cm) F collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
jersey de velours largeur du tissu 145 cm	175	185	205	205	205	205	210	210	215	215	240	240	240	245
tissu à carreaux largeur du tissu 150 cm	175	175	185	205	205	210	210	210	210	210	215	240	240	245
jersey côtelé camel largeur du tissu 150 cm	175	175	185	205	205	210	210	210	210	210	215	240	240	245

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe associés ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 140 cm	185	205	205	205	205	210	210	210	215	235	240	240	240	245


Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

conseil de tissu






Selon le look souhaité, vous pouvez utiliser différents types de tissu. Pour un look sportif, utilisez un jersey tel qu'un interlock, une bouclette, un tissu à sweat... Pour une version plus habillée, un jersey de velours, un jersey côtelé, un crêpe tissé (imprimé) sont les options possibles. Évitez les tissus trop raides.

marche à suivre




La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
	endroit
	envers
	tissu côtelé
	élastique




1

Épinglez et piquez les coutures de côté du DV (1) et du DS (2).




Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez la valeur de couture vers le DV.

2




Épinglez et piquez les coutures de l’entrejambe des deux jambes.




Surjetez les bords non finis ensemble.

3



Glissez une jambe dans l’autre, endroit sur endroit. Épinglez et piquez la fourche.




Surjetez les bords non finis ensemble.

4


Cette étape est optionnelle.










Pliez rubans à nouer (5) en deux dans la hauteur, endroit contre endroit et piquez les côtés indiqués à partir du faufil. Retournez ensuite les rubans à nouer sur l'endroit. Fermez l'ouverture en cousant à la main.







Épinglez et piquez les coutures de côté de la ceinture DV (3) et de la ceinture DS (4). Ouvrez les valeurs de couture et repassez. (Optionnel) Si vous ajoutez des rubans à nouer, glissez le ruban à nouer fini entre les deux pièces ceinture, les bords non finis doivent être superposés. Le bord supérieur du ruban à nouer est posé légèrement sous le cran en v indiquant la moitié de la ceinture.







Pliez la ceinture en deux sur les crans en v, avec l'endroit du tissu vers l'extérieur.




Épinglez et piquez les deux bords non finis de la ceinture sur la ligne de la taille du pantalon, les coutures de côté et les crans doivent correspondre. Laissez une ouverture dans la couture de la taille pour enfiler l'élastique.




Enfilez l'élastique dans la ceinture à travers l'ouverture de la couture de la taille.







Posez les extrémités de l'élastique l'une sur l'autre sur 3 cm et piquez en forme de croix. Tirez l'élastique entièrement dans le tunnel.




Fermez l'ouverture dans la couture de la taille et surjetez les bords non finis ensemble.




5



Surjetez l'ourlet.




Réalisez un repli de 3 cm sur l'envers pour l'ourlet, piquez juste à côté du bord.



pièces du patron & valeurs de couture (en cm)


Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.



1. devant : 2x
2. dos : 2x
3. ceinture DV : 1x sur le pli du tissu
4. ceinture DS : 1x sur le pli du tissu
5. rubans à nouer : 2x (optionnel)

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

32-58



marquer les pièces du patron après la coupe

- Marquez les points suivants à l'aide d'un faufil :



- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les simples traits verticaux (I).
- Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v et sur la ligne d'ourlet fini.
- Découpez un petit cran en v des pièces posées sur le pli du tissu (⌒), pour indiquer le milieu de ces pièces.